# Liste des clés de répartition


La liste des clés de répartition (de type S) est accessible depuis le menu traitements. Elle vous permet de mettre à jour manuellement ou par import les consommations.

## Les (nouveaux) principes de la liste de gestion

**Plus d'écran de recherche** préalable, vous arrivez directement sur la liste
**La vague a disparu**, offrant plus d'espaces dans le bas de l'écran
**Les menus** ou boutons sont tous situés en haut de l'écran

- Le picto ⌄ indique un menu avec un choix multiple
- Le picto › indique un bouton simple

Un filtre est accessible permettant **des sous-sélections en temps réel** au fur et à mesure de votre frappe.



.

> ***Précision***
> *Un filtre n'est pas une recherche, il ne fait qu'éliminer les fiches hors demandes. Si vous effacez les éléments du filtre, la liste originale s'affiche à nouveau.*

NB : n'est pas encore disponible sur toutes les listes mais sera déployé au fur et à mesure des versions 6.

## Les entêtes de colonne

**Chaque colonne peut être triée par ordre croissant** par un simple clic sur son titre ou décroissant en cliquant à nouveau sur le titre.

**L’ordre des colonnes peut être changé temporairement** via le principe du “Drag and Drop” (glisser – déposer). Cela peut faciliter votre lecture…

# Les menus (ou boutons) communs à toutes les listes de gestion

## Le menu Actions

Jusqu’à 6 rubriques peuvent être communes aux listes… Elles ne sont visibles qu’en fonction du contexte

### Ouvrir dans une application

Tous les éléments affichés dans une liste de gestion peuvent être ouverts sur le logiciel de votre choix, à condition qu’il puisse lire un export de fiches. Il est donc conseillé de choisir un tableur (Excel ou Open office par exemples).

Consultez l’article sur les préférences

### Imprimer

Toutes les commandes d’impression agissent sur la sélection courante c’est à dire les fiches noircies et les fiches seront triées en fonction des préférences de l’utilisateur. A défaut de sélection, toutes les fiches présentes à l’écran seront imprimées et l’ordre d’affichage de l’écran est respecté.
Cette commande permet d’imprimer la liste de trois façons différentes.

#### Fiches

Chaque fiche sélectionnée est imprimée avec toutes ses caractéristiques en pleine page. Présentation verticale, une

page par fiche.

### Liste

Les fiches sélectionnées sont imprimées sous forme d’une liste. Présentation horizontale.

### Plus…

Cette commande ouvre un puissant logiciel intégré permettant de créer des états, des étiquettes ou des graphes personnels

### Compteurs

Permet de créer un événement avec le tableau des compteurs en pièce jointe

## Sélection

Ce menu offre plusieurs options permettant de stocker des listes pour les ré-afficher par la suite. Interrogez notre service assistance si vous désirez ne savoir plus sur ce sujet.

## Trier

Donne accès à un éditeur de tri permettant des tris mono ou multi-critères, notamment quand vous désirez faire un tri d’informations qui ne sont pas indiquées dans les colonnes de la liste de gestion (tri par date de création des tiers, par exemple)

## Supprimer

La commande Supprimer permet la suppression définitive d’une ou plusieurs fiches sélectionnées (noircies) au travers d’une boîte de dialogue.

*Cette suppression ne sera effective qu’après validation du*

*mot de passe.*
*La suppression n’est possible que si les contraintes de suppression le permettent.*

## Aller à…

Une fonction très appréciée en termes de convivialité de LSC. Présente sur les listes de gestion, elle permet de passer d’une liste à une autre en utilisant des liens existants.
A partir de la liste des clés, on peut aller au compte lié ou aux lots

## Rechercher


Cf. aide liée aux recherches sur les listes de gestion : accès à l’aide

# Les menus (ou boutons) spécifiques à cette liste

## Import consommations

Ce bouton vous permet de faire de l’import multi-immeubles. LSC peut gérer trois formats différents :

- CIS (Schlumberger)
- Prox-hydro
- Classique (import 6 colonnes).




En fonction du format de fichier que vous voulez importer, cochez la case correspondante

> *Si vous cochez « format 6 colonnes », le contenu et l'ordre des colonnes vous seront indiqués sur l'écran. Dans ce cas, il faudra bien évidemment créer votre fichier « ascii » au préalable.*

- Saisir la date du relevé
- Indiquez à LSC la clé sur laquelle il devra importer les données

> *Il faut donc avoir une nomenclature identique si l'import est sur plusieurs immeubles*

Mode d'import : trois options vous sont proposées. Cochez la case avant de valider. A ce moment, LSC vous demande d'ouvrir le fichier à importer.

Conséquences de l'import

- Retrouve ou crée une clé de répartition avec le libellé “EAU CHAUDE” ou “EAU FROIDE”, éventuellement suivi du complément de libellé saisi dans le dialogue.
- Pour chaque ligne importée, met à jour la consommation et la quote-part associée (les crée si n’existent pas).
- Pour toutes les quotes-parts non mouvementées sur une clé mouvementée, valorise l’ancien index avec le nouvel index (donc consommation = 0).
- Affiche la liste des immeubles et lots non retrouvés, ainsi que la liste des clés créées.

*Si vous choisissez le 1er ou le 2ème format d’import, vous aurez alors la possibilité, avec Crypto, de transformer votre fichier en format « 6 colonnes » avant de procéder à un nouvel import. Cela vous permet par exemple de modifier le fichier CIS ou PROX Hydro avant de le réimporter. Pour obtenir un fichier 6 colonnes à partir d’un de ces fichiers, il vous faudra maintenir la touche « CTRL » enfoncée au moment de la validation.*